防治隨身碟病毒 - 關閉隨身碟或其他外接式電腦周邊自動播放功能

開始→執行→gpedit.msc



電腦設定→系統管理範本→系統

🌇 群組原則		
檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明	围田	
← → 🗈 🖬 🖀 🔮		
⑤ 本機電腦 原則 □ ■ 電腦設定	▲ 系統	
	謝示 內容 ● Windows 檔案保護 潮示 內容 ● 速端程序呼叫 需求: 至少需要 Microsoft Windows 2000 描述: 剛開自動播放功能。 一旦您將媒體插入磁(光)碟機,自動播放功能。 ● 粉可能不安全的 HTML 說明功能限制於指定的資料夾 ● 登入時不要顯示[管理您的伺服器] 畫面 顧示關機事件追蹤器系統狀態資料功能 ● 都耐放動會開始調取方容,如此一來,安裝程式檔案和音訊媒體上的音樂便立即啓動。 ● 松indows 安裝檔案的位置 依照預證, 卸除式磁碟機(例如軟碟機,自動播放功能是在停用狀態。 ● 超标式地器 如果您怒用這項設定,您也能夠停用 CD-ROM 光碟機的自動播放,或 停用所有磁碟機的自動播放。 ● 在Windows Zeykia Service Pack 安裝檔案位置 如果您客用這項設定,您也能夠停用 CD-ROM 光碟機的自動播放。 ● 基於開目動播放,或 停用所有磁碟機的自動播放。 這項設定會停用其它類型磁碟機的 自動播放功能。如果磁碟機的自動播放。 ● T 點違失的 COM 元件 ● 九計散佈式連結追蹤用戶端使用網域資源 ● 諸房 在 Windows Liga要提示 ● 關聯 Windows Update 裝置驅動程式搜尋提示	
< >	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	_
	3/=1/ / W-T/	
🔧 開始 🔵 😂 🙆 Sym	nantec	

在右邊視窗找尋「關閉自動播放」

仁德醫護管理專科學校

滑鼠左鍵連點2下	,	於關閉自動播放設定畫面
勾選		

· 爾閉自動播放 內容 ? 🔀			
設定解説			
☆ 開閉自動播放			
 ○ 尚未設定(C) ● 已啓用(E) ○ 已停用(D) 			
停用自動播放在:所有磁碟機			
大将在・ 五小季更 Microsoft Windows 2000			
確定 取消 套用(A)			

雖然經由上述各項設定之後,還是難保不會「中獎」! 於是,你還需要<u>不定期的更新最新病毒碼</u>、<u>不使用來路不明的軟體、安</u> <u>裝防火牆</u>(如費爾防火牆)以及<u>使用隨身碟前,先使用防毒軟體掃描</u>一 番,方能多一分保障。